

Anleitung zum Biopsie-Versand auf Trockeneis bei Verdacht auf Morbus Hirschsprung und verwandten Störungen

Empfohlene Versandart: **DHL- Express**

Anmeldung: **DHL Inland: 01805 345 3001**, DHL Ausland : 01805 345 3003

Wir bitten um ihr Verständnis, dass die bisherige Praxis, zunächst wegen der Transportkosten über eine DHL-Kundennummer in Vorleistung zu gehen, aus organisatorischen Gründen nicht aufrechterhalten werden kann!

Anmeldung des geplanten Versandes bei DHL unter der oben angegebenen Tel.-Nr. mindesten 2 Stunden vor Ihrem geplanten Abholtermin. Von Montag bis Donnerstag Versand über Nacht, Auslieferung am nächsten Morgen bis 10.00 Uhr ankreuzen (kostengünstigste Versandart). **Bitte, keine Sendungen an Freitagen abschicken!**

Bei Entnahmen an Freitagen oder vor Wochenfeiertagen:

Empfehlung des Versandes von Montag auf Dienstag bzw. am nächsten Werktag bei zwischenzeitlicher Aufbewahrung des Materials bei Ihnen in ausreichend Trockeneis (vor Versand auffüllen!) oder in einer Tiefkühltruhe bei -80 Grad C.

Vorbereitung:

1. Begutachtungsauftrag (bitte vollständig ausfüllen, auch die Abrechnungsspalte rechts).
Begutachtungsaufträge sind unter <http://www.unimedizin-mainz.de/neuropathologie/leistungen-diagnostik/begutachtungsauftrag.html> erhältlich.
2. Patientenaufkleber, Adressaufkleber, Gefahrstoffaufkleber (UN3373, UN1845)
3. Schraubgefäß (idealerweise z.B. Thermo Scientific, Katalog-Nr 5000-0020, Gewinde außen liegend! KEINE Eppendorfgefäße)
4. wasserfester Filzschreiber
5. Paketband
6. kleine gut zu verschließende Plastiktüte
7. Styroporbox ca. 30 x 30 x 40 cm (nicht größer!)
8. Trockeneis 5-6 kg (möglichst grobe („kartoffelgroße“) Brocken)
Kein Wasser-Eis! Kein CO₂ Schnee! (taut zu schnell auf).
9. Die Box **vollständig** mit Trockeneis anfüllen.

Materialentnahme:

1. Für jede Probe **1 kleines Schraubgefäß!**
Keine größeren Gefäße verwenden: Gefahr von Gefrierbrand.
2. Schraubgefäß mit **wasserfestem Filzschreiber** vorbeschriftet (keine Aufkleber!)
3. Material sofort nach Entnahme (Saugbiopsie oder Zange) **ohne Zusätze** (kein NaCl, kein Formalin, etc.) in das Schraubgefäß verbringen und zuschrauben.
4. Schraubgefäß in die Plastiktüte überführen
5. Patientenaufkleber **IN** die Plastiktüte und diese verschließen
6. Plastiktüte **UMGEHEND** in das Trockeneis legen. Die Tüte **MUSS VOLLSTÄNDIG VON EIS UMGEBEN** sein
7. Verkleben der Außenfugen der Versandbox mit **breitem Paketband**.
8. **Kennzeichnen** des Paketes mit:
 - Adressaufkleber
 - Achtung! Kühlpaket, schnell befördern!
 - **Gefahrstoffaufkleber** (UN3373, UN1845)

!!Angaben zum Material!!:

Bitte, Höhenangabe in cm ab Anocutanlinie oder anatomische Lokalisationen angeben bzw. Ordnungsnummern und die zugehörigen Angaben auf dem Begutachtungsauftrag.

Angaben unerlässlich für die Interpretation der Untersuchungsergebnisse!